




Welk programma voor welk bestand?

Sesam, open u!

Je kent het probleem vast wel: je wil een bestand gebruiken maar het opent niet in het gewenste programma. Je zit vast aan het programma dat Windows (XP) je met al zijn grillen heeft toebedeeld. Gedaan met zuchten, want vandaag kan je in vier stappen leren hoe je kan zorgen dat jouw favoriete programma het bestand voortaan opent.

Stap 1 Het bestand selecteren


Open Windows Verkenner. Dat kan je vinden bij **BUREAU-ACCES- SOIRES** in het Startmenu. Zoek een bestandje van het type waarvan



De eigenschappen van je bestand achterhaal je in een wip.

Stap 2 Het juiste programma

Als je het juiste bestandstype te pakken hebt, kan je met het echte werk beginnen: het juiste programma linken. Daarvoor klik je alweer met je rechtermuisknop op het bestand. Nu kies je voor **OPENEN MET**. Je krijgt een submenu waarin enkele programma's staan. Staat het programma van jouw keuze in dit lijstje, dan hoeft je er




Kies zelf welk programma je het liefst gebruikt.

alleen maar op te klikken en het bestand zal openen in het juiste programma. In stap 4 leggen we uit hoe je ervoor kan zorgen dat dit programma altijd wordt gebruikt om dit bestandstype te openen.

Stap 3 Niet in de lijst?

Misschien staat het programma waarmee je het bestand wil openen niet in het lijstje dat je krijgt als je in het 'Openen met'-submenu zit. Maak je niet ongerust: we gaan dat programma wel even voor je opsnorren. Klik maar eens op **PROGRAMMA KIEZEN**. Je krijgt een nieuw venster waar je naast de aanbevolen programma's ook enkele andere programma's kan vinden. Zit je keuze hier nog niet tussen? Klik dan op **BLADEREN**, geef aan waar het programma staat dat dan wel moet worden gebruikt en klik op **OK**. Het programma komt dan in de lijst met de andere programma's te staan. Klik erop en daarna op **OK**.



Haal het juiste programma er even tussenuit.

Stap 4 Nooit meer...

Tot nu toe leerde je hoe je een bestandje eenmalig met een gewenst programma kan openen. Wil je deze stappen niet altijd herhalen? Dan kan je het zo instellen dat je favoriete programma altijd wordt gebruikt. Klik weer op **PROGRAMMA KIEZEN** in het submenu **OPENEN MET** (ook als het gewenste programma al in dat menu staat). In het kadertje dat weer tevoorschijn komt, klik je op het programma naar keuze. Onderaan vink je het kadertje met de tekst "**DIT TYPE BESTAND ALTIJD MET DIT PROGRAMMA OPENEN**" aan en je klikt op **OK**. Vanaf nu kan je een zucht van verlichting slaken als het juiste programma geopend wordt.

— Wendy Debels —